

**Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) –
Prefeitura Municipal de Campinas, S.P.**

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EM DOMICÍLIO

D) Roteiro Básico de Visita

A) Geral

- Apresentar-se ao paciente e seus familiares.
- Lavar as mãos antes e após cada visita, e se necessário, entre um procedimento e outro no domicílio e não havendo possibilidade de lavagem das mãos, passar álcool gel glicerinado a 70%.
- Questionar sobre queixas e intercorrências desde a última visita do cirurgião-dentista ou equipe de saúde ou ainda, queixa atual, caso seja a primeira visita. O que foi feito pela família para resolução do problema e disponibilizar contato telefônico do serviço.
- Caso seja a primeira consulta, fazer anamnese completa, utilizando formulário do serviço.
- Verificar situação de risco como piso irregular ou escorregadio, tapetes, cama sem grade, automedicação, procedimentos não autorizados e outros.
- Verificar sinais vitais (temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial) e mensurar em todas as visitas de rotinas e nos retornos para observação de intercorrências.
- Conferir as medicações em uso de acordo com a última prescrição.
- Realizar procedimentos e/ou orientações conforme prescrito e/ou rotina do serviço após colher informações e dúvidas do cuidador. Registrar o atendimento com data e hora da visita com letra legível evitando siglas no prontuário domiciliar e do serviço sinais vitais, queixas, observações, procedimentos, acidentes, medicação em uso e material dispensado. Assinar e carimbar ao final de cada anotação.
- Orientar ao cuidador que solicite apoio técnico quando julgar necessário ou em caso de dúvida para preservar a integridade do paciente.
- Respeitar as decisões e indecisões do paciente e/ou família.
- Respeitar as rotinas da família.

B) Montagem Prévia do Carro antes das visitas

- Conferir a escala de atendimento e procedimentos.
- Preparar o material necessário (individual e de acordo com a prescrição médica, odontológica, enfermagem ou outros) e sempre evitar desperdício.
- Conferir todo o material no carro antes da saída e ao retornar.

C) Procedimentos Pré-Atendimento Odontológico:

- Antes de adentrar na casa ou instituição, paramentar-se com máscara, gorro, avental de manga longa, gramatura mínima de 30 g/m² apropriado em época de COVID19, face Shield. Não utilizar adornos como relógio, pulseira, colar, anel, brinco, etc.
- Após adentrar na casa ou instituição, higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool 70% ou álcool gel.
- Investigar se o paciente está com sinais e/ou sintomas de COVID19 ou outras infecções respiratórias virais ou bacterianas e outras infecções cutâneas através de anamnese e verificação dos sinais vitais e entrevista com a família. Caso haja suspeita, postergar a consulta. Se não houver outras intercorrências, continuar procedimento.
- Separar os EPIs (máscara, máscara N95, gorro, luvas descartáveis, luvas cirúrgicas, avental descartável, Face Shield), foco de cabeça, lupa caso utilize, gaze não esterilizada e esterilizada, abaixador de língua, água oxigenada 10 volumes e Digluconato de Clorexidina a 0,12% solução aquosa.
- Separar os equipamentos, instrumentais (previamente esterilizados) e materiais de consumo para os atendimentos individualizados daquele período (manhã ou tarde).
- Abrir janelas e portas para circulação do ar, evitando ventiladores ou ar condicionado.
- Manter cuidadores e familiares em outro cômodo e não no mesmo ambiente onde será realizado o atendimento no domicílio.

D) Do Procedimento Odontológico

- Paramentar-se com máscara N95/PFF2, gorro, avental de manga longa (apropriado em época de COVID19), face Shield, luva e óculos de proteção. Não usar máscara com válvula pois o ar do interior da mesma é expelido para o meio ambiente e nem colocar máscara cirúrgica por cima da N95.

Sequência da Paramentação:

- ✓ Higienizar as mãos
 - ✓ Colocar o **Avental**
 - ✓ Colocar a **Máscara N95/PFF2**
 - ✓ Higienizar as mãos.
 - ✓ Colocar **Gorro**
 - ✓ Colocar **Óculos**
 - ✓ Colocar **Protetor Facial**
 - ✓ Higienizar as mãos
 - ✓ Colocar **Luvras**
- Em pacientes que apresentem dificuldades de autonomia e independência, (baixa compreensão da realidade, deficiência física limitante, bem como, em coma vigil), passar gaze com água oxigenada (10 volumes) na proporção de 5 ml de água oxigenada (10 volumes) para 10 ml de água filtrada antes do procedimento, no interior da cavidade oral ou Digluconato de Clorexidina 0,12% em solução aquosa para higienização ou conforme novas diretrizes em vigência. Caso o paciente tenha condições de realizar por conta própria o bochecho, assim o faça.
 - Forrar a bancada de apoio, mesa auxiliar ou similar com papel usado na esterilização da bandeja e colocá-la por sobre a mesma.

D.1) Procedimento de Cirurgia:

Para este procedimento, separar os instrumentais, previamente esterilizados, a serem utilizados no ato cirúrgico, obedecendo os protocolos de abertura das embalagens de cada instrumental, depositando-os numa bandeja. Separar agulha anestésica, tubetes anestésicos e fio de sutura de preferência reabsorvíveis, para evitar a necessidade de retorno para sua remoção, no entorno da bandeja, por sobre o papel da embalagem da mesma.

Após o término do procedimento, deverá:

- a. Recolher o material perfuro-cortante e depositá-lo num DESCARPAK ou em um Pote com tampa para posterior descarte ao retornar para a Base.
- b. Colocar os instrumentais usados no procedimento em um pote plástico com tampa hermética e imergi-los em substância bactericida para transportá-los até a Base.
- c. Ao chegar à Base, destinar a caixa com os instrumentais a uma UBS (Unidade Básica de Saúde) próxima (previamente acordado entre os coordenadores das respectivas unidades), para que os mesmos sejam devidamente lavados, secados, empacotados, selados, identificados e datados, por profissional designado para este fim e levados para a esterilização.
- d. Após a esterilização, retornarão ao SAD para o devido armazenamento.

D.2) Procedimento Periodontal:

Para este procedimento, é necessário separar os instrumentais, previamente esterilizados, a serem utilizados no ato cirúrgico, obedecendo os protocolos de abertura das embalagens de cada instrumental, depositando-os numa bandeja. Separar agulha anestésica, tubetes anestésicos e fio de sutura de preferência reabsorvíveis (para evitar a necessidade de retorno no domicílio para sua remoção). Os materiais deverão ficar no entorno da bandeja, por sobre o papel da embalagem da mesma.

Terminado o procedimento:

- a. Recolher o material perfuro-cortante e depositá-lo num DESCARPAK ou em um Pote com tampa para posterior descarte ao retornar para a Base.
- b. Colocar os instrumentais usados no procedimento em um pote plástico com tampa hermética e imergi-los em substância desencrostante ou em substância bactericida para transportá-los até a Base.

- c. Ao chegar à Base, destinar a caixa com os instrumentais a uma UBS (Unidade Básica de Saúde) próxima, previamente acordado entre os coordenadores das respectivas unidades. Estes serão lavados, secados, empacotados, selados, identificados e datados, por profissional designado para este fim e levados para a esterilização.
- d. Após a esterilização, retornarão ao SAD que os encaminhou, para o devido armazenamento.

D.3) Procedimento de Dentística:

Para este procedimento, separar os instrumentais, previamente esterilizados, a serem utilizados no ato cirúrgico, obedecendo os protocolos de abertura das embalagens de cada instrumental, depositando-os numa bandeja. Separar agulha anestésica, tubetes anestésicos e material de consumo (rolete de algodão, sugador, etc.) no entorno da bandeja, por sobre o papel da embalagem da mesma.

Terminado o procedimento:

- a. Recolher o material perfuro-cortante e depositá-lo num DESCARPAK ou em um pote com tampa para posterior descarte ao retornar para a Base.
- b. Colocar os instrumentais usados no procedimento em um pote plástico com tampa hermética e imergi-los em substância bactericida para transportá-los até a Base.
- c. Ao chegar à Base, destinar a caixa com os instrumentais a uma UBS (Unidade Básica de Saúde) próxima, previamente acordado entre os coordenadores das respectivas unidades. Estes serão lavados, secados, empacotados, selados, identificados e datados, por profissional designado para este fim e levados para a esterilização.
- d. Após a esterilização, retornarão ao SAD que os encaminhou, para o devido armazenamento.

- **D.4) Procedimento de Prótese Total e/ou Parcial:**

Separar moldeiras, cuba de borracha e espátula de gesso a serem utilizadas no atendimento, e colocá-los numa bandeja, obedecendo os protocolos de abertura das embalagens de cada instrumental ou por sobre o papel da embalagem da mesma. Os demais materiais de consumo como alginato e gesso, além do vibrador de gesso, deverão ser manipulados em outro local com uma forração de plástico.

Terminado o procedimento:

- a. Colocar os instrumentais usados no procedimentos em um pote plástico com tampa hermética e imergi-los em substância bactericida para transportá-los até a Base.
- b. Ao chegar à Base, pegar a caixa com os instrumentais e destiná-los a uma UBS (Unidade Básica de Saúde) próxima, previamente acordado entre os coordenadores das respectivas unidades. Estes serão lavados, secados, empacotados, selados, identificados e datados, por profissional designado para este fim e levados para a esterilização.
- c. Após a esterilização, retornarão ao SAD que os encaminhou, para o devido armazenamento.

E) Para desparamentação

- 1. Retirar as Luvas**
- 2. Retirar o Avental**
3. Higienizar as mãos
- 4. Retirar o Protetor Facial**
- 5. Retirar Óculos**
- 6. Retirar Gorro**
7. Higienizar as mãos
- 8. Retirar Máscara N95/PFF2**
9. Higienizar as mãos

Obs: para minimizar os riscos da desparamentação, podem ser mantidos o gorro e a máscara em atendimentos sequenciais. Após

cada atendimento, fazer a limpeza com água e sabão e desinfecção do protetor facial e do óculos com Álcool isopropílico.

Após a desparamentação, acondicionar os EPIs descartáveis em saco plástico e deixá-los sob a guarda do responsável pelo paciente.

Protocolo atualizado em 11/2020 por Daniel Boklis(dentista SAD Sul-Leste)

Rosana da Costa Selhi- Coordenadora de Saúde Bucal